

# Kyocera PC Connect

## クイックガイド⑥フォルダー監視・通知ソフトを使ってみよう

本手順書では、スキャンデータの送り先フォルダーを監視し、新規でスキャンデータの保存があった際に

PC への通知を行う付属ソフトウェアについて説明します。

第 1 版第 2 刷 作成日：2023 年 12 月 19 日



## 目次

1. PC Connect Monitor の初期設定をしよう .....	3
1.1 PC Connect Monitor をインストールする.....	3
1.2 フォルダ監視設定をする.....	6
2. PC Connect Monitor を使ってみよう .....	11
2.1 通知画面を操作する .....	11
3. よくあるご質問・お問い合わせ.....	14

# 1. PC Connect Monitor の初期設定をしよう

本章では PC Connect Monitor を使うための初期設定をします。

## 1.1 PC Connect Monitor をインストールする

PC Connect Monitor のインストール手順について解説します。

① PC Connect Monitor をインストールする PC の動作環境を確認します。

### ■ 動作環境

OS	.NET Framework
Windows 10	.NET Framework 4.6~4.8
Windows 11	.NET Framework 4.8

※上記以外の環境は動作保証対象外です。

② 京セラドキュメントソリューションズホームページの Kyocera PC Connect サポートサイトの HyPAS アプリケーションダウンロードボタンより「KyoceraPCConnect-x.x.x..zip」を入手します。

zip ファイルを解凍し、その中の「PCConnectMonitor-verx.x」フォルダーを開きます。


※x.x.x はバージョンを表示

<https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/support/ict-service/pc-connect/>


③ インストーラファイル「setup.exe」を実行します。

名前	更新日時	種類
readme.txt	2023/07/18 18:19	テキストドキュメント
setup.exe	2023/07/13 8:22	アプリケーション
SetupProject.msi	2023/07/13 8:22	Windows インストー...

④ セットアップウィザード画面が表示されるので、「次へ」ボタンを押下します。




- ⑤ インストールフォルダーの選択画面が表示されるので、インストールフォルダー、利用可能ユーザーを選択します。
- ⑥ 「次へ」ボタンを押下します。




- ⑦ インストールの確認画面が表示されるので、「次へ」ボタンを押下してインストールを開始します。



⑧ インストールの完了画面が表示されるので、「閉じる」ボタンを押下し、セットアップウィザードを終了します。



⑨ デスクトップ、スタートメニューに「PC Connect Monitor」の起動ショートカットが作成されていることを確認します。




PC Connect Monitor のインストールは以上で完了です。


## 1.2 フォルダー監視設定をする

PC Connect Monitor のフォルダー監視設定について解説します。


- ① 「1.1 PC Connect Monitor をインストールする」で作成された起動ショートカットを実行します。




- ② タスクトレイにアプリケーションアイコンが表示されるので、アプリケーションアイコンを右クリックします。



- ③ メニューが表示されるので、「表示」を押下します。




④ 初回起動時にはソフトウェア使用許諾契約画面が表示されるので、「同意する」ボタンを押下します。



⑤ 監視設定画面が表示されるので、「登録」ボタンを押下します。



⑥ フォルダー選択画面が表示されるので、監視対象とするフォルダーを選択します。



**■ Attention**

監視対象フォルダーは新規に作成することを推奨します

既存フォルダーを監視対象フォルダーとする場合は以下のフォルダーは監視対象に選択しないでください

- ・プログラムファイル/システムルート/システムドライブルート/フォルダー

「C:¥Program Files」「C:¥Windows」「C:¥」「C:¥ProgramData」など

⑦ 監視フォルダパスに「⑥」で選択したフォルダパスが指定されていることを確認します。

The screenshot shows the '監視フォルダ設定一覧' (Monitoring Folder Settings List) section of the PC Connect Monitor. The folder path 'C:\PCM' is highlighted with an orange box. An orange callout box with the text '■ Attention 監視対象に設定できるフォルダは 1 つのみ' (Attention: Only 1 folder can be set as the monitoring target) points to the 'C:\PCM' entry.

⑧ 監視フォルダパスを選択します。

The screenshot shows the '監視フォルダ設定一覧' (Monitoring Folder Settings List) section. The 'C:\PCM' folder path is highlighted with an orange box, and a hand icon indicates the selection process. The '監視設定' (Monitoring Settings) section shows '監視有効/無効' (Monitoring On/Off) and 'サブフォルダ監視' (Subfolder Monitoring) options.

⑨ 監視設定を行います。

The screenshot shows the '監視フォルダ設定一覧' (Monitoring Folder Settings List) section. The folder path 'C:\PCM' is now active, indicated by a blue checkmark and the status '有効' (Active). The '監視設定' (Monitoring Settings) section shows '監視有効/無効' (Monitoring On/Off) and 'サブフォルダ監視' (Subfolder Monitoring) options, both of which are checked. A blue callout box with the text '■ Point' (Point) contains the following information:

- ・監視有効/無効：フォルダ監視の有効/無効設定
- ・サブフォルダ監視：監視対象とするフォルダ内のサブフォルダまで監視を行うかの設定


⑩ 監視対象ファイル拡張子設定を行います。



**■ Attention**  
監視動作確認済みのファイル拡張子  
pdf jpg tif  
※京セラ複合機のスキャンファイル形式  
※上記以外のファイル拡張子は動作保証外

**■ Point**  
動作保証はありませんが、監視対象とするファイル形式を追加する場合は  
ファイル拡張子を「,」（カンマ）区切りで追加入力します

⑪ スタートアップ登録の設定を行います。




**■ Point**  
PC 起動時に自動でアプリが起動するようになります  
チェックを外すと「スタートアップに登録」は解除されます


⑫ 「設定保存」ボタンを押下します。



⑬ 「OK」ボタンを押下して、設定情報を保存します。



⑭ 「スタートアップに登録」にチェックを入れた場合はスタートアップ登録完了のメッセージが表示されるので、「OK」ボタンを押下します。



⑮ フォルダー監視が開始されると、デスクトップ上に監視開始メッセージが表示されます。




フォルダー監視設定は以上で完了です。

## 2. PC Connect Monitor を使ってみよう

本章では PC Connect Monitor の通知画面の使い方について説明します。

### 2.1 通知画面を操作する

- ① 「1.2 フォルダ―監視設定をする」の「⑥」で設定した監視フォルダを開きます。
- ② 監視フォルダに「1.2 フォルダ―監視設定をする」の「⑫」で設定した監視対象ファイルを格納します。



- ③ 新規作成されたファイルが格納されると、デスクトップ上に通知画面が表示されます。

The screenshot shows the PC Connect Monitor notification window. The title bar reads 'PC Connect Monitor'. The main content area displays a notification: '監視フォルダにて以下ファイルの変更がありました。' (A change in the following files occurred in the monitored folder.) Below this, a table shows the file details:

ファイル名	サイズ
sample.pdf	16.KB

At the bottom of the window, there are buttons for 'フォルダを開く' (Open folder), 'ファイルを開く' (Open file), '最小化' (Minimize), and '閉じる' (Close). Two blue callout boxes provide additional information:

- Point**  
監視対象ファイル以外のファイルがフォルダに格納されても通知画面は表示されません  
通知画面は監視フォルダに「監視対象ファイル」が「新規作成」された場合のみ表示されます
- Point**  
通知画面は常に最前面に表示されます  
「最小化」ボタン：通知画面を最小化する  
「閉じる」ボタン：通知画面を閉じる

④ ファイル格納の通知履歴を選択します。



⑤ ファイルの格納先フォルダーを表示する場合は「フォルダーを開く」ボタンを押下します。




<「フォルダーを開く」ボタン押下時のファイルの格納先フォルダー表示例>



⑥ 格納されたファイルを直接開く場合は「ファイルを開く」ボタンを押下します。



<「ファイルを開く」ボタン押下時のファイル表示例：PDF ファイルが Adobe Acrobat Reader に紐づけされていた場合>



通知画面の操作についての説明は以上です。

### 3. よくあるご質問・お問い合わせ

Q : 利用できない文字はありますか。

A : 利用できない文字、文字数の制限は以下をご参照ください。

画面	入力項目	禁則文字
「監視設定画面」	監視対象ファイル拡張子設定	全角文字全般 ¥ / ; : * ? " < >   _

Q : アプリを終了したい時はどうすればいいですか。

A : タスクトレイのアプリアイコンを右クリックし「終了」を押下してアプリを終了してください。



Q : 監視先とするフォルダーに制約はありますか。

A : 以下 2 点に該当するフォルダーはファイル監視および通知ができません。

UAC (User Access Control) 制御が有効になっている場合、以下フォルダーはファイル監視できません。

- プログラムファイルフォルダ (「C:¥Program Files」など)
- システムルートフォルダ (「C:¥Windows」など)
- システムドライブルートフォルダ (「C:¥」など)
- プログラムデータフォルダ (「C:¥ProgramData」など)

**フォルダー名+ファイル名の完全パス** (例 C:¥Users¥z00~) 、**UNC パス** (例 ¥¥SERVERNAME¥work~) が **260 文字以上**となる場合は、通知できません。

Q : ローカルフォルダーだけではなくネットワークフォルダーの監視は可能ですか。

A : お使いの PC が接続可能なネットワークフォルダーであれば監視可能です。