

Kyocera PC Connect

クイックガイド⑥フォルダー監視・通知ソフトを使ってみよう

本手順書では、スキャンデータの送り先フォルダーを監視し、新規でスキャンデータの保存があった際に

PC への通知を行う付属ソフトウェアについて説明します。

第 1 版第 1 刷 作成日：2023 年 8 月 4 日



目次

1. PC Connect Monitor の初期設定をしよう	3
1.1 PC Connect Monitor をインストールする.....	3
1.2 フォルダー監視設定をする.....	6
2. PC Connect Monitor を使ってみよう	11
2.1 通知画面を操作する	11
3. よくあるご質問・お問い合わせ.....	14

1. PC Connect Monitor の初期設定をしよう

本章では、PC Connect Monitor を使うための初期設定をします。

1.1 PC Connect Monitor をインストールする

PC Connect Monitor のインストール手順について解説します。

- ① PC Connect Monitor をインストールする PC の動作環境を確認します。

■動作環境

OS	.NET Framework
Windows 10	.NET Framework 4.6～4.8
Windows 11	.NET Framework 4.8

※上記以外の環境は動作保証対象外です。

- ② 京セラドキュメントソリューションズホームページの Kyocera PC Connect サポートサイトの HyPAS アプリケーションダウンロードボタンより「KyoceraPCConnect-x.x.x..zip」を入手します。

その中の「PCConnectMonitor-verx.x」フォルダーを開きます。


※x.x.x はバージョンを表示

<https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/support/ict-service/pc-connect/>


- ③ インストーラーファイル「setup.exe」を実行します。

名前	更新日時	種類
readme.txt	2023/07/18 18:19	テキストドキュメント
setup.exe	2023/07/13 8:22	アプリケーション
SetupProject.msi	2023/07/13 8:22	Windows インストー...

- ④ セットアップウィザード画面が表示されるので、「次へ」ボタンを押下します。




- ⑤ インストールフォルダーの選択画面が表示されるので、インストールフォルダー、利用可能ユーザーを選択します。
- ⑥ 「次へ」ボタンを押下します。




- ⑦ インストールの確認画面が表示されるので、「次へ」ボタンを押下してインストールを開始します。



⑧ インストールの完了画面が表示されるので、「閉じる」ボタンを押下し、セットアップウィザードを終了します。



⑨ デスクトップ、スタートメニューに「PC Connect Monitor」の起動ショートカットが作成されていることを確認します。




PC Connect Monitor のインストールは以上で完了です。


1.2 フォルダー監視設定をする

PC Connect Monitor のフォルダー監視設定について解説します。


- ① 「1.1 PC Connect Monitor をインストールする」で作成された起動ショートカットを実行します。



- ② タスクトレイにアプリケーションアイコンが表示されるので、アプリケーションアイコンを右クリックします。




- ③ メニューが表示されるので、「表示」を押下します。



④ 監視設定画面が表示されるので、「登録」ボタンを押下します。



⑤ フォルダー選択画面が表示されるので、監視対象とするフォルダーを選択します。



■ Attention


監視対象フォルダーは新規に作成することを推奨します

既存フォルダーを監視対象フォルダーとする場合は以下のフォルダーは監視対象に選択しないでください

・プログラムファイル/システムルート/システムドライブルート/フォルダー

「C:¥Program Files」「C:¥Windows」「C:¥」「C:¥ProgramData」など

⑥ 監視フォルダーパスに「⑤」で選択したフォルダーパスが指定されていることを確認します。



■ Attention

監視対象に設定できるフォルダーは 1 つのみ

⑦ 監視フォルダーパスを選択します。

⑧ 監視設定を行います。

■ Point

- ・監視有効/無効：フォルダー監視の有効/無効設定
- ・サブフォルダー監視：監視対象とするフォルダー内のサブフォルダーまで監視を行うかの設定

⑨ 監視対象ファイル拡張子設定を行います。


■ Attention

監視動作確認済みのファイル拡張子
pdf jpg tif
※京セラ複合機のスキャンファイル形式
※上記以外のファイル拡張子は動作保証外

■ Point

動作保証はありませんが、監視対象とするファイル形式を追加する場合は
ファイル拡張子を「,」（カンマ）区切りで追加入力してください


⑩ スタートアップ登録の設定を行います。




⑪ 「設定保存」ボタンを押下します。



⑫ 「OK」ボタンを押下して、設定情報を保存します。



- ⑬ 「スタートアップに登録」にチェックを入れた場合はスタートアップ登録完了のメッセージが表示されるので、「OK」ボタンを押下します。



- ⑭ フォルダー監視が開始されると、デスクトップ上に監視開始メッセージが表示されます。



フォルダー監視設定は以上で完了です。

2. PC Connect Monitor を使ってみよう

本章では、PC Connect Monitor の通知画面の使い方について説明します。

2.1 通知画面を操作する

- ① 「1.2 フォルダ監視設定をする」の「⑤」で設定した監視フォルダを開きます。
- ② 監視フォルダに「1.2 フォルダ監視設定をする」の「⑨」で設定した監視対象ファイルを格納します。



- ③ 新規作成されたファイルが格納されると、デスクトップ上に通知画面が表示されます。




④ ファイル格納の通知履歴を選択します。



⑤ ファイルの格納先フォルダーを表示する場合は「フォルダーを開く」ボタンを押下します。



<「フォルダーを開く」ボタン押下時のファイルの格納先フォルダー表示例>



⑥ 格納されたファイルを直接開く場合は「ファイルを開く」ボタンを押下します。

PC Connect Monitor

監視フォルダーにて以下ファイルの変更がありました。

ファイル名	サイズ	変更日時	フォルダー
sample.pdf	16 KB	2023/02/20 14:35:22	C:\PCM

■ Point

対象ファイルの拡張子に紐づいているソフトウェアが起動して表示されます

フォルダーを開く ファイルを開く

＜「ファイルを開く」ボタン押下時のファイル表示例：PDF ファイルが Adobe Acrobat Reader に紐づけされていた場合＞

7a79c35f7ce0704de... - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 署名 (S) ウィンドウ (W) ヘルプ (H)

ホーム ツール 7a79c35f7ce0704de... x ログイン

「ページをトリミング」を検索

PDF を書き出し

Adobe Export PDF

オンラインで PDF ファイルを Word または Excel に変換します

PDF ファイルを選択

7a79c35f7c...dc8182.pdf x

次に変換:

Microsoft Word (*.docx) v

文書の言語: 日本語 変更

変換

PDF を編集

PDF を作成 v

コメント

ファイルを結合

ページを整理 v

ファイルサイズを縮小

墨消し

表示確認用サンプル PDF

通知画面の操作についての説明は以上です。

3. よくあるご質問・お問い合わせ


Q : 利用できない文字はありますか。

A : 利用できない文字、文字数の制限は以下をご参照ください。

画面	入力項目	禁則文字
「監視設定画面」	監視対象ファイル拡張	全角文字全般
	子設定	¥ / ; : * ? " < > _

Q : アプリを終了したい時はどうすればいいですか。

A : タスクトレイのアプリアイコンを右クリックし「終了」を押下してアプリを終了してください。



Q : 監視先とするフォルダーに制約はありますか。

A : 以下 2 点に該当するフォルダーはファイル監視および通知できません。

UAC (User Access Control) 制御が有効になっている場合、以下フォルダーはファイル監視できません。

- プログラムファイルフォルダ (「C:¥Program Files」など)
- システムルートフォルダ (「C:¥Windows」など)
- システムドライブルートフォルダ (「C:¥」など)
- プログラムデータフォルダ (「C:¥ProgramData」など)

フォルダー名+ファイル名の完全パス (例 C:¥Users¥z00~)、**UNC パス** (例 ¥¥SERVERNAME¥work~) が **260 文字以上**となる場合は、通知できません。

Q : ローカルフォルダーだけではなくネットワークフォルダーの監視は可能ですか。

A : お使いの PC が接続可能なネットワークフォルダーであれば監視可能です。